



Für die Biodiversität
.beteilige dich jetzt!

Checkliste Strukturelement: Sandlinse

1. Umsetzung des Strukturelements

- Standort:** sehr sonnig, guter Abfluss von Wasser
- Standort:** kein grosser Laubanfall, keine stark wuchernden Pflanzen
- Standort:** Mindestabstände zu Diagonalverstreibungen und Mastsockel 1.5 m
- Grösse:** mind. 2 m². Tiefe des Sands mehr als 35 cm
- Pufferstreifen:** Wenn Strommasten auf Weide steht, diesen mit ca. 1 m Puffer auszäunen
- Material:** ungewaschener Fein- oder Wildbienensand. Durch einen kleinen Lehmenteil klebt dieser leicht zusammen.
- Material:** Kies als Drainage
- Material optional:** Steine und Totholz zur Abgrenzung
- Bau:** Grube 50 cm tief ausheben
- Bau:** Drainage aus 10 cm Kiesschicht
- Bau:** Sand in 15 cm Schichten auftragen und jeweils verdichten (Stampfen reicht bei kleinen Flächen)
- Bau:** Sand zu leichtem Hügel aufschichten, da dieser durch die Witterung flacher wird
- Bau optional:** Mit Steinen oder Totholz von Umgebung abgrenzen

2. Pflege des Strukturelements

- Unerwünschte Pflanze entfernen
- Verhindern, dass Sandlinse vom Rand her zuwächst
- Idealerweise vor Beginn der Wildbienensaison im März

Projektpartnerin

